

Manual de Utilização

Aplicação do Cartão de Cidadão

15 de Dezembro de 2010

Versão 1.24



Cartão de Cidadão

Cartão Ferramentas Idioma Ajuda

Identificação Civil Outros Dados Morada Certificados Códigos PIN Bloco de Notas

CARTÃO DE CIDADÃO
CITIZEN CARD

PORTUGAL
REPÚBLICA PORTUGUESA | PORTUGUESE REPUBLIC

APELIDO[S] | SURNAME

NOME[S] | GIVEN NAME

SEXO SEX	ALTURA HEIGHT	NACIONALIDADE NATIONALITY	DATA DE NASCIMENTO DATE OF BIRTH
-------------	------------------	------------------------------	-------------------------------------

N.º DOCUMENTO DOCUMENT No.	DATA DE VALIDADE EXPIRY DATE
-------------------------------	---------------------------------

PAÍS | COUNTRY

FILIAÇÃO | PARENTS

INDICAÇÕES EVENTUAIS | NOTES

ÍNDICE

Introdução.....	3
Aplicação Cartão de Cidadão.....	4
1.1. Microsoft Windows.....	4
1.1.1. Instalação.....	4
1.1.2. Desinstalação	7
1.1.2.1. Windows XP	7
1.1.2.2. Windows Vista / 7	7
1.2. Mac OS X	8
1.2.1. Instalação.....	8
1.2.2. Desinstalação	11
1.3. Linux	12
1.3.1. Instalação.....	12
1.3.2. Desinstalação	13
1.4. Elementos do Cartão	14
1.4.1. Certificados	14
1.4.2. Códigos PIN.....	15
1.5. Funcionalidades.....	16
1.5.1. Aplicação da Área de Notificação	16
1.5.1.1. Configuração.....	17
1.5.1.2. Gestão de Certificados (Windows)	18
1.5.1.3. Gestão de Códigos PIN	18
1.5.2. Aplicação Cartão de Cidadão	20
1.5.2.1. Consulta de dados do Cartão	22
1.5.2.2. Consulta Morada.....	23
1.5.2.3. Alteração de Morada	24
1.5.2.4. Certificados	25
1.5.2.5. Códigos PIN.....	26
1.5.2.6. Alteração do Código PIN de Autenticação	26
1.5.2.7. Bloco de Notas.....	27
O Cartão de Cidadão com Outras Aplicações.....	28
1.6. Assinatura de Documentos	28
1.6.1. Microsoft Word 2003.....	28
1.6.2. Microsoft Word 2007.....	30
1.6.3. Adobe Acrobat.....	32
1.6.4. Adobe Reader	35
1.6.4.1. Windows Mac	35
1.6.4.2. Linux.....	37
1.7. Assinatura de E-Mails.....	39
1.7.1. Microsoft Outlook 2003	39
1.7.2. Microsoft Outlook 2007	41
1.7.3. Mozilla Thunderbird.....	43
1.8. Autenticação em Sítios Web.....	46
1.8.1. Internet Explorer	46
1.8.2. Mozilla Firefox.....	47
1.8.2.1. Instalação módulo PKCS#11.....	47
1.8.2.2. Instalação do certificado de raiz	48
1.8.3. Safari	49
O Leitor do Cartão de Cidadão.....	50
1.9. O que é e para que serve o Leitor do Cartão de Cidadão.....	50
1.10. Instalação do Leitor do Cartão de Cidadão.....	50
Resolução de Problemas	52
1.11. Não é possível associar cartão / efectuar o login no Portal do Cidadão com o Mozilla Firefox.....	52
1.12. Ao tentar adicionar o módulo PKCS#11 no Firefox / Thunderbird obtenho uma mensagem de erro	52
1.13. Não é possível adicionar o módulo PKCS#11 ao Adobe Reader em Linux/Mac 64-bit	52
1.14. O leitor de cartões está instalado mas não é detectado pela aplicação do Cartão de Cidadão.....	53
1.14.1. Windows	53
1.14.2. Linux	53
1.15. É mostrado um aviso de segurança ao remover a aplicação em Windows Vista	54
1.16. Não é possível alterar a morada	54

Introdução

O Cartão de Cidadão vem revolucionar a forma como o cidadão se pode relacionar com diversas Entidades (Públicas ou Privadas). Mais do que um documento de identificação físico, o Cartão apresenta-se como um documento electrónico, que possibilita a realização de várias operações sem necessidade de interacção presencial. A utilização electrónica do Cartão de Cidadão permite, entre outras operações, realizar:

- A autenticação electrónica segura (Internet ou por telefone) do cidadão perante serviços públicos e privados;
- A geração de assinaturas electrónicas qualificadas, recorrendo ao respectivo certificado disponível no Cartão, que comporta o mesmo valor da assinatura manuscrita;
- A realização da actividade de confirmação de morada (última fase do processo de alteração de morada).

O presente documento tem por objectivo explicar e descrever como pode o cidadão tirar partido das funcionalidades electrónicas do seu Cartão, através da descrição detalhada da aplicação de utilização do Cartão de Cidadão.

Aplicação Cartão de Cidadão

A Aplicação Cartão de Cidadão requer uma resolução mínima de 1024x768, e é suportada nos seguintes sistemas operativos (32-bit e 64-bit):

- Microsoft Windows XP SP3
- Microsoft Windows Vista SP2
- Microsoft Windows 7
- Mac OS X 10.4.11 (Tiger)*
- Mac OS X 10.5.8 (Leopard)*
- Mac OS X 10.6.4 (Snow Leopard)
- Red Hat Enterprise Linux 5.5
- openSUSE 11.3
- Ubuntu 10.04
- Fedora 13
- Caixa Mágica 15

*Apenas 32-bit


1.1. Microsoft Windows

1.1.1. Instalação

Nota: É necessário ter permissões de administrador no computador onde será instalada a Aplicação do Cartão de Cidadão

Execute o ficheiro de instalação e siga os seguintes passos:


1. Seleccione o idioma da instalação e clique em **OK**.



2. O programa de configuração iniciará a preparação da instalação, após a qual é apresentado o ecrã de boas vindas. Clique em *Seguinte*.




3. Após ler atentamente o contrato de licença, seleccione a opção *Aceito os termos do contrato de licença* e clique em *Seguinte*.




4. Clique em *Instalar*.

5. O programa de configuração inicia a instalação, e durante este processo será mostrado o seguinte aviso (apenas em Windows Vista & 7):




Deverá clicar em *Instalar*, para que a instalação prossiga.

6. No final, clique em *Concluir*.



Os seguintes elementos são criados pela instalação da aplicação:

- Grupo no Menu Iniciar:



- Atalho no Ambiente de Trabalho




- Ícone na Área de Notificação



1.1.2. Desinstalação


1.1.2.1. Windows XP

1. Aceda ao *Painel de Controlo*
2. Clique em *Adicionar / Remover programas*
3. Selecciona a aplicação *Cartão de Cidadão* e clique em *Remover*



1.1.2.2. Windows Vista / 7

1. Aceda ao *Painel de Controlo*
2. Clique em *Programas e Funcionalidades*
3. Clique com o botão direito sobre *Cartão de Cidadão* e clique em *Desinstalar*



1.2. Mac OS X

1.2.1. Instalação

Nota: Deverá remover quaisquer versões instaladas antes de instalar a nova versão


Execute o ficheiro de instalação e siga os seguintes passos:

1. Caso já tenha instalado uma versão anterior da Aplicação do Cartão de Cidadão, por favor execute primeiro o script de desinstalação.
Dirija-se ao menu **Aplicativos | Utilitários** e clique em **Terminal**. Na janela terminal escreva:

```
sudo /usr/local/bin/pteid_uninstall.sh
```

Insira a palavra-chave de administrador e pressione “Enter”


2. Faça duplo clique sobre o ficheiro **Cartao_de_Cidadao.pkg** e será apresentado o ecrã de boas vindas. Clique em **Continuar**.




3. Neste ecrã pode consultar informações importantes sobre a aplicação. Após ler atentamente o documento clique em **Continuar**.



4. Leia atentamente o contrato de licença, clique em *Continuar*




5. Clique em *Concordar*




6. Selecciono o volume de destino da instalação e clique em *Continuar*.



7. Clique em **Instalar** e será iniciada a instalação.



8. O instalador copiará os ficheiros para o disco.



9. Após o instalador copiar os ficheiros para o disco clique em [Fechar](#) para terminar a instalação.

Durante a instalação é criada uma pasta [Cartao de Cidadao](#) dentro pasta [Aplicações](#). Esta pasta contém as seguintes aplicações:

- Aplicação Cartão de Cidadão
- Aplicação da área de notificação

1.2.2. Desinstalação

1. Aceda à pasta [Aplicativos](#)
2. Abra a pasta [Utilitários](#)
3. Execute [terminal.app](#)
4. Na janela de terminal escreva:

```
sudo /usr/local/bin/pteid_uninstall.sh
```

Insira a palavra-chave de administrador e pressione “Enter”

1.3. Linux

1.3.1. Instalação

Nota: É necessário ter permissões de super-utilizador (i.e. root) para instalar a Aplicação Cartão de Cidadão

A aplicação Cartão de Cidadão necessita das seguintes aplicações e bibliotecas:

Extracção dos ficheiros de instalação:

- Tar
- Gzip

Funcionamento:

- Qt 4.5.x (Core + GUI)
- Psc-lite v1.5.x
- libjasper v1.701
- libcrypto 0.98 – pode ser encontrado no pacote OpenSSL

Para instalar a Aplicação Cartão de Cidadão:

1. Extraia os ficheiros de instalação executando numa janela terminal:
`$ tar xzf xxxxxxxxxxxxxx.tar.gz`
2. O conteúdo é extraído para o directório *Cartao_de_Cidadao*.
3. Aceda ao novo directório e execute o script *install.sh* para iniciar a instalação:
`$ sudo ./install.sh`
4. Terá de aceitar os termos da licença antes de proceder com a instalação

Para executar a aplicação:

- *pteidgui* – Executa a Aplicação Cartão de Cidadão
- *pteidtrayapplet* – Executa a Aplicação da Área de Notificação

O directório *Cartao_de_Cidadao* que é criado após extrair o ficheiro TAR contém um directório *Desktop* com exemplos de atalhos para a aplicação Cartão de Cidadão já criados, que poderá copiar para o seu ambiente de trabalho.

1.3.2. Desinstalação

1. Aceda à pasta *Cartao_de_Cidadao* (indicada no passo 2 da instalação)
2. Execute o script *uninstall.sh* escrevendo o seguinte comando numa janela terminal:

\$ sudo ./uninstall.sh

1.4. Elementos do Cartão

1.4.1. Certificados

A Certificação Digital permite que informações transitem pela Internet com maior segurança assim como garantir, com certeza, quem foi o autor de uma transacção ou de uma mensagem, ou, ainda, manter dados confidenciais protegidos contra a leitura por pessoas não autorizadas.

Estes são só alguns exemplos do que pode fazer com um certificado digital:

- Assinar digitalmente qualquer arquivo de computador que seja um documento, e-mail ou programa no caso de um documento, tendo a mesma validade jurídica de um documento assinado à mão.
- Autenticação de cliente num servidor HTTPS (Apache, IIS).

O Cartão de Cidadão contém dois tipos de certificados que podem ser utilizados pelo cidadão:

- **Autenticação**
Permite autenticar o cidadão num sítio web seguro
- **Assinatura**
Permite assinar documentos e ficheiros, assegurando a sua integridade e comprovando a identidade do autor

Cada vez que um cartão é introduzido os certificados são automaticamente copiados para o repositório de certificados do Windows.

Em ambiente Linux, visto não haver um repositório central de certificados, estes não são registados e são lidos do cartão. Por este motivo todas as opções relativas a registo e remoção de certificados estão ausentes na versão Linux da Aplicação Cartão de Cidadão.

1.4.2. Códigos PIN

Um código PIN é uma palavra passe numérica composta por 4 a 8 dígitos que é entregue ao possuidor do cartão e que permite autenticá-lo junto do sistema.

O código secreto é pessoal e intransmissível e deverá ser memorizado. Nunca, em circunstância alguma, divulgue o código PIN.

Assim que receber o código secreto memorize-o e destrua o envelope de informação do mesmo. Caso pretenda guardá-lo, não o deixe em lugar visível e/ou facilmente acessível. Não deve igualmente escrever o Código secreto no próprio cartão, nem em qualquer outro documento que tenha junto do cartão.

Se pretender alterar o código pessoal, não utilize conjugações de fácil apropriação (por exemplo, o ano de nascimento ou o dia e mês de aniversário)

O Cartão de Cidadão inclui três Códigos PIN:

- **PIN de Assinatura** – Código solicitado quando desejar assinar digitalmente um documento ou mensagem
- **PIN de Autenticação** – Código solicitado para autenticação num sítio web ou aplicação que utilize o Cartão de Cidadão, e para guardar informação na Pasta Pessoal
- **PIN de Morada** – Código necessário para aceder à morada no Cartão de Cidadão

1.5. Funcionalidades

1.5.1. Aplicação da Área de Notificação

A aplicação da Área de Notificação é representada por um ícone de um leitor de cartões, na área de notificação do Windows.

Através do ícone mostrado na área de notificação poderá verificar o estado do leitor e do cartão:



Cartão de Cidadão inserido



Leitor vazio




Nenhum leitor detectado




Cartão desconhecido ou inserido na posição incorrecta

Ao clicar com botão direito do rato terá acesso ao menu:



Windows




Macintosh / Linux

Este menu permite-lhe configurar a aplicação da área de notificação, assim como efectuar a gestão de Certificados no Windows e Códigos PIN do cartão.

Nota: Em ambiente Windows a aplicação da área de notificação é executada automaticamente quando inicia o sistema operativo.


1.5.1.1. Configuração

Este ecrã permite-lhe definir a forma como os Certificados são registados e removidos quando insere e remove o cartão, se deve ser mostrada a fotografia ao inserir o cartão, e qual o leitor de cartão a ser usado.



Windows

Nota: Por omissão, em Windows XP a opção de “Remover os certificados quando o cartão for removido” está desactivada.




Linux / Macintosh

As opções registo e remoção de certificados aplicam-se apenas aos certificados pessoais, que serão registados ou removidos automaticamente do repositório de certificados do Windows.

A secção de **Leitor de Cartão** permite-lhe seleccionar qual o leitor de cartões que será utilizado pela aplicação. Caso nenhum leitor esteja disponível para selecção, certifique-se que o leitor se encontra bem inserido na porta USB e que os controladores estão correctamente instalados.

1.5.1.2. Gestão de Certificados (Windows)

Neste ecrã poderá verificar quais os certificados pessoais registados no Windows:




Ao seleccionar um certificado tem opção de **Remover** (do repositório de certificados do Windows) ou **Detalhes**, que abrirá uma janela com informações detalhadas sobre o certificado, tais como a versão ou a validade.

Nota: A remoção dos certificados do Repositório de Certificados do Windows impossibilita a sua utilização por programas que recorram a esta store (i.e. Internet Explorer, Microsoft Word).

Caso remova os certificados poderá voltar registá-lo, retirando o cartão e inserindo-o novamente.


1.5.1.3. Gestão de Códigos PIN

Neste ecrã poderá testar e alterar os códigos PIN do Cartão de Cidadão, assim como verificar o número de tentativas restantes.



Ao seleccionar o tipo de PIN e clicar em **Verificar o Código PIN** poderá efectuar um teste de verificação do código PIN.

Ao clicar em *Alterar o Código PIN* poderá alterar o código:






Nota: O processo de alteração do PIN de Autenticação requer uma ligação à Internet.
Por favor consulte o ponto [2.3.2.6](#) deste manual para obter mais informações.


1.5.2. Aplicação Cartão de Cidadão

A Aplicação Cartão de Cidadão pode ser iniciada através do Menu Iniciar do Windows ou através do atalho no Ambiente de Trabalho.




A barra de ferramentas tem três ícones:

	Recarregar cartão - Instrui a aplicação a detectar novamente o cartão
	Sair da Aplicação - Encerra a aplicação
	Acerca - Informação acerca da versão da aplicação




Para configurar a aplicação, clique em *Ferramentas | Parâmetros*.





Poderá definir qual o leitor a ser usado, limpar a informação que é guardada em memória cache (Ex: Fotografia) e configurar o endereço do servidor de proxy.

 Geral	Leitor: Gemplus USB Smart Card Reader 0
 Privado	Memória cache A informação é guardada em memória cache para rápida disponibilização. Limpar a memória cache
 Rede	Configuração de Rede <input type="checkbox"/> Utilizar Servidor Proxy Endereço <input type="text"/> Porto 80 Autenticação <input type="checkbox"/> Utilizar Autenticação no Proxy Utilizador <input type="text"/>

O menu *Idioma* permite-lhe seleccionar o idioma da interface da Aplicação Cartão de Cidadão e da Aplicação da Área de Notificação.



No menu *Acerca* pode consultar qual a versão da aplicação está a utilizar.



1.5.2.1. Consulta de dados do Cartão

Ao iniciar a aplicação verá o separador *Identificação Civil*, que contém os dados identificativos do detentor do cartão.



CARTÃO DE CIDADÃO
CITIZEN CARD

PORTUGAL
REPÚBLICA PORTUGUESA | PORTUGUESE REPUBLIC

APELIDO[S] | SURNAME
da Conceição Ávila

NOME[S] | GIVEN NAME
Paula Andreia

SEXO | GENDER
F

ALTURA | HEIGHT
1,68

NACIONALIDADE | NATIONALITY
PRT

DATA DE NASCIMENTO | DATE OF BIRTH
10 08 1981

N.º DOCUMENTO | DOCUMENT No.
85111111 4 UL8

DATA DE VALIDADE | EXPIRY DATE
28 03 2013

PAÍS | COUNTRY
PRT

FILIAÇÃO | PARENTS
X * X

INDICAÇÕES EVENTUAIS | NOTES
X=Ausência de dados

O separador *Outros Dados* contém informações como o N.º de Identificação Fiscal, o N.º de Segurança Social ou o Número de Utente do Serviço Nacional de Saúde, assim como informações sobre a emissão do Cartão.



CARTÃO DE CIDADÃO
CITIZEN CARD

PORTUGAL
REPÚBLICA PORTUGUESA | PORTUGUESE REPUBLIC

N.º IDENTIFICAÇÃO FISCAL | TAX No.
300000006

N.º SEGURANÇA SOCIAL | SOCIAL SECURITY No.
11999999994

N.º UTENTE DE SAÚDE | HEALTH No.
898765421

VERSÃO DO CARTÃO | CARD VERSION
001.001.11

DATA DE EMISSÃO | ISSUING DATE
28 03 2008

ENTIDADE EMISSORA | ISSUING ENTITY
República Portuguesa

TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENT TYPE
Cartão de Cidadão

LOCAL DE PEDIDO | LOCAL OF REQUEST
AMA


[O Cartão de Cidadão encontra-se activo](#)

1.5.2.2. Consulta Morada

O separador **Morada** permite-lhe consultar a morada do detentor do cartão.


Ao clicar no separador **Morada** ser-lhe-á solicitado o Código PIN de Morada.

Insira o seu Código PIN e clique em “OK”. A morada ficará disponível para consulta.




1.5.2.3. Alteração de Morada

O processo de alteração da morada requer uma ligação à internet. Por favor certifique-se que está ligado antes de iniciar o processo. Para concluir o processo de alteração de morada, clique no botão *Confirmação de Morada*:




Insira o número de processo e o código secreto que recebeu pelo correio, e clique em *OK*. Será efectuada uma ligação ao servidor e a Morada será alterada.



Caso a aplicação não consiga efectuar a alteração de morada será mostrada uma mensagem de erro, que deverá anotar e posteriormente contactar a Linha Cartão de Cidadão através do número **707 201 122** ou do e-mail cartaodecidadao@dgrn.mj.pt. (Tenha consigo o código de erro e o número de processo de Alteração de Morada)

Exemplo de mensagem de erro:


	
	Indicação que ocorreu um erro
	Descrição do Erro (Mensagem simples +código de erro)
	Resolução do problema ("p.f. verifique X")
	Informação de contacto da linha de suporte

1.5.2.4. Certificados

Neste separador poderá ver quais os certificados incluídos no cartão. Seleccione um certificado e prima *Detalhes* para aceder a mais informações sobre o certificado, tais como a Data de validade, entre outras.


Caso os certificados não tenham sido automaticamente registados poderá fazê-lo seleccionando um certificado e premindo *Registar*. Caso este botão não esteja disponível, o certificado já foi registado.

Nota: É necessário registar os certificados em ambiente Windows para que aplicações que recorrem à *Certificate Store* os possam utilizar.



1.5.2.5. Códigos PIN

À semelhança da opção de gestão de Códigos PIN da Aplicação da Área de Notificação, poderá verificar qual o estado do código PIN ou proceder à sua alteração.



Utilizando os botões disponíveis ao seleccionar um código PIN, poderá efectuar as seguintes acções:

- **Verificar o Código PIN**

Permite-lhe simular uma situação em que lhe é solicitado o código PIN e verificar se código está correcto

- **Alterar o Código PIN**

Permite-lhe alterar o código PIN


1.5.2.6. Alteração do Código PIN de Autenticação

O processo de alteração do PIN de Autenticação requer uma ligação à internet. Por favor certifique-se que está ligado antes de iniciar o processo.

À semelhança da operação de alteração dos restantes códigos PIN ser-lhe-á solicitado o PIN corrente e o novo PIN. Quando clicar em **OK** será efectuada uma ligação ao servidor para efectuar a alteração do código PIN.

1.5.2.7. Bloco de Notas

Esta pasta permite-lhe guardar até 1000 bytes de texto no seu Cartão de Cidadão. Cada carácter, dependendo se é acentuado ou um símbolo (ex: €), poderá ocupar até 4 bytes.




O Cartão de Cidadão com Outras Aplicações


1.6. Assinatura de Documentos

1.6.1. Microsoft Word 2003


1. Após redigir e gravar o seu documento, aceda ao menu *Ferramentas* | *Opções* | *Segurança*:




2. Clique em *Assinaturas Digitais* e *Adicionar*. Selecciono o certificado de assinatura:




3. Ser-lhe-á solicitado que insira o seu Código PIN de Assinatura.




Windows XP



Windows Vista / 7

4. Insira o seu Código PIN de Assinatura e clique “OK”.
5. Poderá confirmar se o documento foi assinado através da barra de título e do ícone  no canto inferior direito:




1.6.2. Microsoft Word 2007


1. Após redigir e gravar o seu documento, clique no *botão do Office* | *Preparar* | *Adicionar uma assinatura digital*




2. Certifique-se que o certificado seleccionado é o de “Assinatura Digital”, caso contrário clique em *Alterar*. Depois de seleccionar o certificado, indique o motivo da assinatura (opcional) e clique em *Assinar*



3. Ser-lhe-á solicitado o seu código PIN de Assinatura. Insira-o e clique em **OK**





Windows XP



Windows Vista / 7


4. O documento será assinado. Poderá confirmá-lo verificando o ícone de assinatura na barra de estado




1.6.3. Adobe Acrobat

Para configurar o Adobe Acrobat para assinar digitalmente documentos:


1. Aceda ao menu *Edit | Preferences* e clique em *Security* no menu lateral.




2. Clique em *Advanced Preferences*, abra o separador *Windows Integration* e coloque um visto na opção *Enable import and use of identities from the Windows Certificate Store*



3. Abra um novo documento e clique em *Sign* e *Sign this Document...*




4. No ecrã de aviso clique em *Continue Signing*




5. Seleccione a forma como pretende adicionar a assinatura ao documento:




6. Selecciono o Certificado de Assinatura do Cartão de Cidadão e clique **OK**




7. Selecciono o motivo para assinar o documento (facultativo) e clique em **Sign and Save As**, que lhe permite gravar o documento assinado como um novo documento



8. Selecione a pasta onde guardar o novo documento e clique em **OK**. Ser-lhe-á solicitado o seu Código PIN de Assinatura.



Windows XP




Windows Vista / 7

9. Insira o Código PIN e clique **OK**

1.6.4. Adobe Reader


1.6.4.1. Windows | Mac

1. Clique na zona destinada à assinatura digital ou utilize o menu **Documento** | **Assinar**. Selecione o seu certificado de assinatura digital e clique em **Assinar**




2. Ser-lhe-á solicitado o seu código PIN de Assinatura. Insira o PIN, clique em **OK** e o documento será assinado.
3. Para que as assinaturas possam ser validadas pelo Adobe Reader, clique em **Edit | Preferences**, e no menu **Security** clique em **Advanced Preferences**.

No separador *Windows Integration* e coloque um visto nas 3 opções:



1.6.4.2. Linux

1. Aceda ao menu *Documento* | *Configurações de Segurança*
2. Clique no sinal + à esquerda de *IDs Digitais* para expandir o menu
3. Clique em *Módulos e Tokens PKCS#11*
4. Clique em *Adicionar Módulo* e:
 - a. *Linux*: aceda à pasta */usr/local/lib* e seleccione o ficheiro *libpteidpkcs11.so*



5. Clique em *OK*
6. Abra um documento preparado para assinar digitalmente e clique no campo de assinatura digital.
7. Seleccione o certificado de assinatura e no campo *Password* escreva o seu *PIN DE AUTENTICAÇÃO*



8. Clique em *Assinar*
9. Grave o novo documento
10. Insira o *PIN DE ASSINATURA* e o documento será assinado

1.7. Assinatura de E-Mails

Nota: Antes de utilizar o Cartão de Cidadão com o Microsoft Outlook é necessário executar a Aplicação de Parametrização do Microsoft Outlook.


1. Clique em *Aplicação de Parametrização do Outlook* no grupo *Cartão de Cidadão | Utilitários* no Menu Iniciar do Windows.
2. Prima *Instalar* e *Terminar* quando a instalação for concluída.

Esta aplicação cria chaves de registo indicadas no [Artigo 276597](#) da Base de Dados de Conhecimento da Microsoft.


1.7.1. Microsoft Outlook 2003

Para assinar e-mail digitalmente no Microsoft Outlook 2003 siga os seguintes passos:


1. Aceda ao menu *Ferramentas | Opções | Segurança*




2. Clique em *Definições*. No campo *Nome das definições de segurança* escreva *Cartão de Cidadão*.



3. Em *Certificado de assinatura* clique em *Escolher* e seleccione o seu Certificado de Assinatura:




4. Clique *OK* e crie um novo e-mail. Clique no botão *Assinatura digital*  e envie o e-mail

Ser-lhe-á solicitado que insira o seu Código PIN de Assinatura. Insira o seu PIN e clique em *OK*. O e-mail será assinado e enviado.


1.7.2. Microsoft Outlook 2007

Para assinar e-mail digitalmente no Microsoft Outlook 2007 siga os seguintes passos:


1. Aceda ao menu *Ferramentas* | *Centro de Fidedignidade* | *Segurança de Correio Electrónico*



2. Clique no botão *Definições* e no campo Nome das definições de *segurança* escreva *Cartão de Cidadão*




3. Na opção *Certificado de assinatura*, clique no botão *Escolher...*, selecione o seu certificado de assinatura digital e clique em **OK**




Clique em **OK** até chegar novamente à janela principal do Outlook.


4. Numa nova mensagem, no menu *Opções* clique no botão de assinatura 



5. Quando enviar a mensagem ser-lhe-á solicitado o código PIN de assinatura. Insira o PIN e clique em **OK** para enviar a mensagem



Windows XP



Windows Vista / 7


1.7.3. Mozilla Thunderbird

Para assinar e-mail digitalmente no Mozilla Thunderbird siga os seguintes passos:


1. **Windows** – Acesse ao menu *Ferramentas* | *Opções* | *Privacidade* e clique em *Disp. de segurança*.
2. **Linux** – Acesse ao menu *Editar* | *Preferências* | *Privacidade* | *Security* e prima *Disp. de segurança*.
3. **Mac** – Acesse ao menu *Firefox* | *Preferências* | *Cifra* e clique em *Dispositivos de segurança*.




4. Clique em *Carregar* e no campo *Nome do módulo* escreva *Cartão de Cidadão* e no campo *Nome de arquivo do módulo* escreva:
 - a. **Windows** – pteidpkcs11.dll
 - b. **Linux** – /usr/local/lib/libpteidpkcs11.so
 - c. **Mac** – /usr/local/lib/pteidpkcs11.bundle




5. Acesse ao menu *Ferramentas* | *Configurar contas* | *Segurança* e clique em *Selecionar* na secção *Assinatura digital*




6. Selecione o Certificado de Assinatura e clique *OK*




7. Ser-lhe-á perguntado se deseja configurar um certificado de encriptação.
Clique em *Cancelar*



8. Ao criar uma nova mensagem clique em *Segurança* | *Assinar digitalmente*



9. Ao clicar em *Enviar agora* ser-lhe-á solicitado o código PIN de Assinatura.
Insira o PIN e clique *OK* para completar o envio do e-mail.



1.8. Autenticação em Sítios Web


1.8.1. Internet Explorer

Visto que o Internet Explorer utiliza o repositório de certificados do Windows não é necessária qualquer configuração prévia.


Caso esteja a utilizar uma versão do sistema operativo 64-bits poderá executar também a versão 64-bits do Internet Explorer.

Quando aceder a um sítio web que utilize o Cartão de Cidadão para efeitos de autenticação, este poderá inicialmente solicitar que confirme qual o certificado a utilizar. Deverá seleccionar o “Certificado de Autenticação” que corresponde ao seu Cartão de Cidadão.

Posteriormente ser-lhe-á solicitado o Código PIN de Autenticação.



Windows XP



Windows Vista / 7


Introduza o Código PIN e clique em **OK** para se autenticar no sítio web.

1.8.2. Mozilla Firefox


Para se autenticar em sítios web utilizando o Mozilla Firefox terá de registar o módulo pkcs11.

1.8.2.1. Instalação módulo PKCS#11


1. **Windows** – Aceda ao menu *Ferramentas* | *Opções* | *Avançado* | *Cifra* e clique em *Dispositivos de segurança*
2. **Linux** – Aceda ao menu *Editar* | *Preferências* | *Avançado* | *Cifra* e clique em *Dispositivos de segurança*
3. **Mac** – Aceda ao menu *Firefox* | *Preferências* | *Cifra* e clique em *Dispositivos de segurança*




4. Clique em *Carregar* e no campo *Nome do módulo* escreva *CC* ou *CartaoCidado* e no campo *Nome de arquivo do módulo* escreva:
 - a. **Windows** – pteidpkcs11.dll
 - b. **Linux** – /usr/local/lib/libpteidpkcs11.so
 - c. **Mac** – /usr/local/lib/pteidpkcs11.bundle



5. Após clicar em **OK** ser-lhe-á solicitada confirmação, e o botão **OK** estará indisponível durante uns segundos.



6. Quando aceder a um site que necessite de um certificado de Autenticação ser-lhe-á solicitado o seu Código PIN de Autenticação:




7. Insira o Código PIN e clique em **OK**

1.8.2.2. Instalação do certificado de raiz


1. Abra o **Firefox** e insira o endereço:

https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/certificado/cc_ec_cidadao/

2. Clique no ícone de **Ver certificado** :

DN	Válido de...	Válido até...	Ver certificado
CN = Cartão de Cidadão 001, OU = ECEstado, O = SCEE - Sistema de Certificação Electrónica do Estado, C = PT	17/07/2008	29/01/2019	

3. Clique em *OK*



1.8.3. Safari

A autenticação em sítios Web utilizando o Safari tem alguns requisitos quando efectuada em Mac OS X *10.5* e *10.6*, sendo necessário adicionar ao Porta-Chaves os URL que pretende aceder com o seu Cartão de Cidadão.

Para adicionar os endereços efectue os seguintes passos:

1. Aceda a *Aplicações* | *Utilitários* | *Acesso ao Porta-Chaves*
2. Seleccione o Porta-Chaves do Cartão de Cidadão
3. Segure na tecla *ctrl* e clique no seu *Certificado de Autenticação*
4. Clique em *Nova preferência de identidade*
5. No campo *Localização ou endereço de e-mail* escreva o endereço do site

Como exemplo, listamos alguns sites que poderá adicionar:

<http://www.portaldocidadao.pt/>

<http://www.automovelonline.mj.pt/>

<http://www.portaldaempresa.pt/>

<http://www.seg-social.pt/>

<http://www.portaldasfinancas.gov.pt/>

Nota: Certifique-se que coloca a barra “/” no final do endereço.

O Leitor do Cartão de Cidadão

1.9. O que é e para que serve o Leitor do Cartão de Cidadão

Para usar o Cartão de Cidadão através do computador pessoal é necessário que este possua um dispositivo de leitura.

O Leitor do Cartão de Cidadão é um periférico de um computador pessoal, que lê (e escreve, sempre que aplicável), por contacto com o Chip, o seu conteúdo através de uma aplicação própria para o efeito. Tecnicamente é um leitor de SMARTCARDS, não sendo exclusivo o seu uso pelo Cartão de Cidadão.

O Chip do Cartão não tem bateria (energia própria) pelo que a energia necessária ao seu funcionamento é fornecida pelo Leitor, através do computador a que está ligado.

O Leitor é assim um instrumento de leitura e escrita (se permitido), de uso não exclusivo (pode ler outros cartões SMARTCARD) do Cartão de Cidadão do seu titular.

O Leitor é essencial para quem pretenda relacionar-se electronicamente com entidades públicas e privadas que disponibilizem ou venham a disponibilizar serviços electrónicos através da Internet, a partir dum computador pessoal. É igualmente essencial para que a aplicação do Cartão de Cidadão possa interagir localmente com o Cartão de Cidadão.

Para conhecer as características técnicas dos Leitores de Cartões de Cidadão, consulte o site www.cartaodecidadao.pt e seleccione na área de [Manuais Técnicos](#) o documento [Características Técnicas dos Leitores Base \(Desktop\) do Cartão de Cidadão](#).

1.10. Instalação do Leitor do Cartão de Cidadão

Antes de adquirir o seu Leitor de SmartCard, certifique-se que ele é compatível com o Cartão de Cidadão (ler nota final do ponto anterior).

Para instalação dos controladores, siga as instruções indicadas pela marca do leitor de SmartCard.

Se adquirir o Leitor ao Balcão do Cartão de Cidadão, é garantido que este é compatível com o Cartão de Cidadão.

O manual de instalação do leitor em sistemas operativos **Windows** está disponível no site do Cartão de Cidadão, na secção de manuais de utilização ([link directo](#)).

Para utilizadores de Linux:

Caso não existam *drivers* na marca do seu leitor de cartões, poderá tentar instalar os seguintes pacotes:

- **pcsc-ccid** ou **libccid**
- **pcsc-gempc** ou **libgempc**

Poderá efectuar a instalação através do seu gestor de pacotes.

Para que a Aplicação do Cartão de Cidadão detecte o leitor de cartões, o serviço *pcscd* (PCSC daemon) tem ser iniciado.

Poderá fazê-lo através da aplicação de gestão de serviços da sua distribuição de Linux, ou através de uma janela terminal:

\$ sudo pcscd

Resolução de Problemas

1.11. Não é possível associar cartão / efectuar o login no Portal do Cidadão com o Mozilla Firefox

Se tem instalado o *browser* Firefox no seu computador e pretende aceder ao Portal do Cidadão, deverá efectuar a seguinte configuração adicional:

1. No Firefox, cliquem em *Tools* | *Options*
2. Clique em *Advanced* | *Encryption* | *View Certificates* | *Authorities*.
3. Nessa altura deverá importar o certificado disponibilizado no seguinte endereço do site do Cartão de Cidadão:
https://pki.cartaodecidadao.pt/publico/certificado/cc_ec_cidadao/.

1.12. Ao tentar adicionar o módulo PKCS#11 no Firefox / Thunderbird obtenho uma mensagem de erro

- Para que consiga adicionar o módulo PKCS#11 no Firefox tem de ter um leitor de cartões instalado no seu computador.
Certifique-se que o leitor está ligado e instalado antes de adicionar o módulo PKCS#11.
- Caso esteja a utilizar uma versão 64-bit do sistema operativo terá de utilizar uma versão 64-bit do Firefox / Thunderbird. No momento em que foi elaborado este manual a versão 64-bit do Firefox (4) está ainda em fase de desenvolvimento. É no entanto possível obter uma build 64-bits a partir do seguinte URL: <http://nightly.mozilla.org/>
Não existe de momento qualquer versão oficial do Thunderbird 64-bit. É no entanto possível obter o código fonte e efectuar a compilação para 64-bit. Existem algumas fontes (não oficiais) de versões 64-bit pré-compiladas.

Exemplo: <http://wiki.mozilla-x86-64.com/Thunderbird:Download>

1.13. Não é possível adicionar o módulo PKCS#11 ao Adobe Reader em Linux/Mac 64-bit

Não existe de momento qualquer versão 64-bit do Adobe Reader, não sendo por isso possível carregar a biblioteca 64-bit.

1.14. O leitor de cartões está instalado mas não é detectado pela aplicação do Cartão de Cidadão

1.14.1. Windows


1. Verifique se o leitor é compatível com o standard PC/SC (consulte a documentação do leitor ou contacte o fabricante)
2. Verifique se os controladores estão correctamente instalados (consulte a documentação do leitor)
3. Verifique se o serviço “Smart Card” está iniciado:
 - a. Aceda ao *Painel de Controlo* | *Ferramentas de Administração*
 - b. Clique em *Serviços*
 - c. Verifique se o serviço *Smart Card* está iniciado (*Started*). Caso não esteja, clique com o botão direito no serviço e clique em *Start*.
 - d. Desliguei o leitor do computador
 - e. Encerre a aplicação do Cartão de Cidadão
 - f. Volte a inserir o leitor e abra novamente a aplicação

1.14.2. Linux

1. Verifique se o leitor é compatível com o standard PC/SC (consulte a documentação do leitor ou contacte o fabricante)
2. Verifique se os controladores estão correctamente instalados (consulte a documentação do leitor)
3. Verifique se o pcsc daemon está a instalado e a correr:
 - a. Numa janela terminal execute o seguinte comando:
\$ ps aux
 - b. Procure uma referência ao processo *pcscd*
 - c. Caso não esteja listado por favor inicie o serviço através do comando:
\$ sudo /etc/init.d/pcscd start
 - d. Caso obtenha uma mensagem de erro é possível que o daemon não esteja instalado. Utilize o seu gestor de pacotes para instalar o *pcscd* (por vezes já vem incluído no pacote *pcscs-lite*)

1.15. É mostrado um aviso de segurança ao remover a aplicação em Windows Vista

Ao iniciar a desinstalação da aplicação em Windows Vista é mostrado um aviso de segurança:



Trata-se de um comportamento *by design* e está referenciado no [Artigo 929467](#) da base de dados de conhecimento da Microsoft.

Para prosseguir com a desinstalação, por favor clique em *Permitir*.

1.16. Não é possível alterar a morada

Para efectuar a alteração da morada deverá ter consigo a carta com o nº de processo de alteração de morada e o código de confirmação.

Deverá também certificar-se que tem ligação à internet, e caso use proxy, que este está configurado na Aplicação do Cartão de Cidadão.

Caso a operação falhe, receberá uma mensagem de erro que indica:

- Nº Erro
- Descrição do Erro
- Possível resolução

Deverá efectuar as verificações sugeridas na mensagem de erro e tentar novamente. Caso a operação não seja concluída com sucesso, por favor aponte o nº de erro e contacte a linha de apoio do Cartão de Cidadão.